



[オプション]SMTP over SSL / POP over SSL 設定

1. 事前に、[\[基本の設定\]メールアカウント作成](#) の 3. までの設定をおこないます。

2. 「基本設定」タブを選択しPOP3S、SMTPS のチェックをつけます。



3. 「詳細」タブを選択します。右上の「SMTP 認証」にチェックをつけ、左上の SMTP のポート番号を「465」、POP3 のポート番号を「995」にし「OK」ボタンをクリックします。



[オプション]STARTTLS 設定

1. 事前に、[\[基本の設定\]メールアカウント作成](#) の 3. までの設定をおこないます。

2. 「基本設定」タブを選択しPOP3S、SMTPS のチェックをつけます。


The screenshot shows the 'Basic Settings' tab of the email account configuration window. The 'POP3S' and 'SMTPS' checkboxes are checked and highlighted with red boxes. The 'Basic Settings' tab is also highlighted with a red box. The window title is '[account@example.com]の設定'.

3. 「詳細」タブを選択します。右上の「SMTP 認証」にチェックをつけ、左上の SMTP のポート番号を「587」、POP3 のポート番号を「995」にします。また、「SSL/TSL 関連」欄の「送信用」を「STARTTLS」に「OK」ボタンをクリックします。

The screenshot shows the 'Detailed Settings' tab of the email account configuration window. The 'SMTP authentication' checkbox is checked, and the SMTP port is set to 587. The 'STARTTLS' option is selected under 'Send' in the SSL/TLS section. The 'OK' button is highlighted with a red box. The window title is '[account@example.com]の設定'.

[オプション]IMAP 設定

1. [ファイル]-[メールボックス]-[新規作成]を選択します。




2. メールボックス名に「お客様のメールアドレス」受信プロトコルに「IMAP4rev1」を選択して「OK」ボタンをクリックします。




3. 基本設定タブを選択し、各項目を入力します。

項目名	設定値
名前	メールの送信者名(任意)
メールアドレス	お客様のメールアドレス
POP3 サーバー(受信)	pops. edesk. jp
SMTP サーバー(送信)	smtps. edesk. jp
ユーザーID	電子メールアドレスと同じ
パスワード	パスワード



※ IMAP over SSL を利用する場合 → [\[オプション\]IMAP over SSL 設定](#) 参照

4. 「詳細」タブを選択し、右上の「SMTP 認証」にチェックをつけ、左上の「SMTP」のポート番号を「587」にし「OK」ボタンをクリックします。



[オプション]IMAP over SSL 設定

1. 事前に、[\[オプション\]IMAP 設定](#) の 3. までの設定をおこないます。

2. 「基本設定」タブを選択し IMAPS、SMTPS のチェックをつけます。

account@example.com]の設定

メールボックス名(N): account@example.com

基本設定 | 接続 | メール作成 | 受信 | 詳細

個人情報
名前(N): イーデスク
メールアドレス(A): account@example.com

サーバー情報
受信プロトコル(I): IMAP4rev1

IMAPサーバー(受信)(M): pops.edesk.jp IMAPS

SMTPサーバー(送信)(S): smtps.edesk.jp SMTPS

ユーザーID(U): account@example.com パスワード(P): *****

認証方式(H) 標準 CRAM-MD5

起動時に接続(Q) メールボックスを開くと同時に接続(L)

SSL/TLSによる通信の暗号化を行います。
サーバーがSSL/TLSに対応していない場合は必ずOFFにしてください。
標準SSLポート (SMTP:465 POP3:995 IMAP4:993) 以外では、STARTTLSを使用します。
ポートなど細かいカスタマイズは「詳細」タブで行います。

プロファイル(B): (標準) 新規(N) 削除(D) 取込(O)

グローバルプロファイル(G) OK キャンセル ヘルプ

3. 「詳細」タブを選択します。右上の「SMTP 認証」にチェックをつけ、左上の SMTP のポート番号を「465」、POP3 のポート番号を「995」にし「OK」ボタンをクリックします。

account@example.com]の設定

メールボックス名(N): account@example.com

基本設定 | 接続 | メール作成 | 受信 | 詳細

サーバーのポート番号

SMT: 465 (標準: 25)

POP3: 995 (標準: 110)

IMAP4: 993 (標準: 143)

SSL/TLS関連
受信用(Q): デフォルト
送信用(Q): デフォルト

証明書を検証しない(S)
 クライアント証明書を使用(E)

SMTP認証 SMTP認証

CRAM-MD5 LOGIN PLAIN

ユーザーID(U):
パスワード(Q):

※省略時は受信用のIDとパスワードを使用

POP before SMTPを使用
認証後 300 ミリ秒待つ 認証用サーバー(A)

ESMTPを使用(Q)

IMAP関連
IMAPフォルダ: 接続時にフォルダの未読数を更新(Q)

ごみ箱をサーバー上に置く(I) ごみ箱のファイル名: Trash

草稿をサーバー上に置く(L) 草稿のファイル名: Draft

送信済みをサーバー上に置く(E) 送信済みのファイル名: Sent

拡張ネームスペースをフォルダ表示(H)

プロファイル(B): (標準) 新規(N) 削除(D) 取込(O)

グローバルプロファイル(G) OK キャンセル ヘルプ